



ZRÓB TO SAM

konfiguracja routera

PODŁĄCZ ROUTER DO KOMPUTERA
KABLEM RJ-45 LUB PRZEZ WIFI,
A NASTĘPNIE:

- A** zaloguj się na urządzenie za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej,
- B** w pasku adresu wpisz IP routera - najczęściej jest to 192.168.0.1 lub 192.168.1.1. Znajdziesz go na odwrocie urządzenia lub w dołączonej instrukcji.



**UWAGA: JEŻELI DANE LOGOWANIA
Z INSTRUKCJI NIE DZIAŁAJĄ – MOŻESZ
JE PRZYWRÓCIĆ WYKONUJĄC RESET
URZĄDZENIA. PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE ROBISZ
TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!**

2

CO DALEJ?

za Tobą pierwszy etap konfiguracji, teraz sprawdź:

- czy pobieranie adresu IP jest automatyczne (czasem również opisane jako dynamiczne lub DHCP),
- czy router ma wyłączone klonowanie adresu MAC (warunek konieczny),
- powyższe ustawienia powinny być domyślne, jeżeli tak nie jest – możesz zrobić to samodzielnie, przechodząc do zakładki WAN („Szybka konfiguracja”),
- warto również skorzystać z instrukcji obsługi dołączonej do routera.

ADVANCED SETTINGS:



WIRELESS



IPV6



ADMINISTRATION



LAN



VPN



SYSTEM LOG



WAN



FIREWALL



NETWORK TOOLS



GRANDE FINALE

czyli dostęp do sieci!

NAJTRUDNIEJSZE ZA TOBĄ!
JESZCZE TYLKO REJESTRACJA
URZĄDZENIA I WSZYSTKO
POWINNO DZIAŁAĆ! ALE PO KOLEI:

- **KABEL RJ-45** Z GNIAZDKA
ETHERNETOWEGO W ŚCIANIE,
WEPNIJ DO **PORTU WAN** –
WEJŚCIE JEST Z TYŁU ROUTERA,
- URUCHOM PRZEGLĄDARKĘ
I ZAŁOGUJ SIĘ DO
PANELU KLIENTA.



ABY WEJŚĆ DO PANELU:

1. WPISZ DANE,
KTÓRE ZNAJDZIESZ
NA SWOJEJ UMOWIE.



2. W PANELU KLIKNIJ
>ZAREJESTRUJ
URZĄDZENIE<



3. PO LEWEJ
STRONIE ZAZNACZ
SWOJE URZĄDZENIE
DO REJESTRACJI.



4. KLIKNIJ
>AKTYWUJ
URZĄDZENIE<



5. ODCZEKAJ
10 MINUT (CZAS
ODŚWIEŻANIA
I PRZYZNAWANIA
NOWEGO ADRESU IP).



6. DONE!*



***PO ZAKOŃCZONEJ REJESTRACJI
OTRZYMASZ KOMUNIKAT Z PROŚBĄ
O PONOWNIE URUCHOMIENIE
ROUTERA – PO WYKONANIU POLECENIA,
DOSTĘP DO SIECI POWINIEN DZIAŁAĆ!**

◆◆◆◆◆◆◆◆